

Для получения данных о новом госте можно использовать Распознавание QR-кода цифрового ID национального российского мессенджера MAX.

Для этого:

— На странице анкеты регистрации гостя активируйте работу считывающего устройства нажатием [Распознать QR цифрового ID](#)

Новый гость

Распознать паспорт РФ

Распознать QR цифрового ID

Фамилия

Имя

Отчество (если есть)

Дата рождения

Пол

муж

жен

Телефон

Электронная почта

Статус гостя

Без особого статуса

Комментарий

Гражданство, подданство

Тип документа

Выберите

Серия

Номер

Разрешите вашему браузеру доступ к камере.

Если не получается, установите это разрешение в настройках сайтов или приложений в разделе «Конфиденциальность и безопасность» у вашего браузера или операционной системы.


Распознавание QR цифрового ID

Разрешите вашему браузеру доступ к камере.  
Если не получается, установите это разрешение в настройках сайтов или приложений в разделе «Конфиденциальность и безопасность» у вашего браузера или операционной системы.

Отменить

— Попросите гостя открыть в мессенджере вкладку «Цифровой ID», выбрать свой паспорт и нажать на штрихкод, чтобы открылся QR-код;

— Отсканируйте QR-код с помощью камеры.



Полученные данные автоматически заполняются в соответствующие поля анкеты, что ускорит время регистрации гостя и поможет избежать опечаток.

## Рекомендуемые устройства

### Веб-камеры

Для надежного считывания QR-кодов веб-камеры обязательно должны иметь автофокус, чтобы четко фокусироваться на коде на расстоянии от 20–40 см. Фиксированный фокус не подойдет, так как QR-код может располагаться на разном удалении от камеры.

Рекомендуемые модели:

Logitech (C525, C920, Brio) — автофокус от ~20–40 см, фокус ~3–4 мм.

CleverMic (B50) — автофокус от ~20–40 см, фокус ~3–4 мм (аналог).

Creative (Live! Cam Sync) — автофокус от ~20–40 см, фокус ~3–4 мм.

Hitrolink (HTI-UC340) — автофокус от 10 см до 5 м, доступная цена.

Hi (W001) — недорогая с автофокусом

### Считыватели

Для работы подойдет любой сканер, который умеет читать PDF417 и QR-коды с поддержкой кириллицы (русских букв). Для работы с кириллицей чаще всего требуется дополнительная настройка по инструкции производителя.

Проверенные в работе считыватели:

Honeywell 1450-70

NEOMAX SD